

Zálohovanie dát

Zálohovanie dát - princípom zálohovania záznamov je premiestnenie samotných záznamov do predom zvoleného adresára a vykonáva sa samostatným programom „MyCall Backup“, ktorý je zvyčajne umiestnený v adresári C:\Program Files\MyCall Server\, súbor MyCallBackup.exe. Po spustení sa zobrazí nasledovné okno:

Obr. 1 Hlavné okno aplikácie MyCall Backup

- **Operácia ktorá sa má vykonať** – môže sa vykonávať buď zálohovanie alebo obnovenie záznamov zo zálohy, prepínačom určíte ktorá činnosť sa má vykonať.
- **Časový inerval** – definícia časového intervalu, za ktorý sa majú záznamy odzálohovať, alebo obnoviť zo zálohy.
- **Výber určitých záznamov, ktoré sa nemajú zálohovať** – štandardne aplikácia MyCall Backup odzálohuje všetky záznamy, ktoré spadajú do zadaného časového intervalu, zvolením týchto prepínačov môžete bližšie určiť, či sa nemajú zálohovať zamknuté záznamy, zašifrované záznamy alebo záznamy, ktoré sú v koši.
- **Logovací súbor** – súbor pre zápis činnosti počas zálohovania
- **Adresár zálohy** – adresár, do ktorého sa umiestnia odzálohované zvukové záznamy a dodatočné informácie o nich.
- **Príkazový riadok** – tu sa zobrazuje ako je možné spustiť aplikáciu MyCall backup s aktuálnym nastavením bez zobrazenia okna, týmto spôsobom je možné automatizovať spúšťanie aplikácie MyCall Backup v naplánovaných úlohách OS Windows.
- **Priebeh** – grafické zobrazenie priebehu zálohovania.

- **Zálohovanie** - zašknutím prepínača sa bude vykonávať zálohovanie záznamov.
- **Obnovenie zálohy** - zašknutím prepínača sa bude vykonávať obnovenie záznamov zo zálohy.
- **Vybrať záznamy medzi časmi** - zašknutím prepínača nastaví časové obdobie pre vykonanie zálohovania záznamov napr. od 1.1.2007 0:00 do 31.1.2007 23:59. Všetky záznamy nastavené v tomto časovom rozsahu budú zálohované.
- **Staršie ako ... dní** - zašknutím prepínača budú zálohované všetky záznamy staršie ako napr. 100 dní od aktuálneho systémového dátumu.
- **Za posledných ... dní** - zašknutím prepínača budú zálohované všetky záznamy zadané počtom posledných dní od aktuálneho dňa.
- **Nezálohovať zamknuté záznamy** - zašknutím políčka sa budú zálohovať záznamy podľa nastaveného časového intervalu okrem uzamknutých záznamov.
- **Nezálohovať zašifrované záznamy** - zašknutím políčka sa budú zálohovať záznamy podľa nastaveného časového intervalu okrem zašifrovaných záznamov.
- **Nezálohovať záznamy, ktoré sú v koši** - zašknutím políčka sa budú zálohovať záznamy podľa nastaveného časového intervalu okrem záznamov, ktoré boli v vymazaním presunuté do koša.
- **Logovací súbor** - vyberte súbor, do ktorého sa bude zapisovať činnosť vykonanej zálohy.
- **Adresár zálohy** - vyberte cieľový adresár, do ktorého sa budú zálohovať záznamy a informácie o nich.
- **Príkazový riadok** - automaticky sa v ňom generuje vykonavací príkaz pre zálohovanie, počas zadávania kritérií zálohovania.
- **Priebeh** - grafické zobrazenie priebehu zálohovania

Po nastavení jednotlivých parametrov zálohovania kliknutím na tlačítko „Štart“ spustíte zálohovanie.

Poznámka: vykonávací príkaz vygenerovaný v príkazovom riadku je možné použiť pre naplánované úlohy operačného systému Windows.
